

輪島市ケーブルテレビ メール設定マニュアル



メール

OSバージョン：10

メールソフトバージョン：12

必要なもの

1. メール(Mac 搭載メールソフト)

常に最新版でご利用いただくことを推奨いたします。

2. インターネット登録完了通知書(加入承認通知書)

右上に大きく「重要」とかかれた書面です。設定前に、お手元にご準備ください。

設定手順

1：ソフト起動～設定画面へ

2：メールアドレス設定 ※

3：メール受信

4：設定確認

5：アカウント削除

※アドレス設定・設定確認する際のご注意※

Mac 搭載「メール」では、設定内容の編集中（設定・設定確認時）に、一度入力した内容が消える現象が起きる場合があります。次の画面へ進める前や、設定内容を保存する前に、再度全ての項目をご確認ください。

1 : ソフト起動～設定画面へ




- [メール]のアイコンをクリックし起動



- 【メールアカウントのプロバイダを選択...】
- [その他のメールアカウント...]を選択し、
[続ける]をクリック

【メールアカウントのプロバイダを選択...】が表示されない場合



- メニューバーから[メール]→[アカウントを追加...]
をクリック

上記画面が表示されます

2：メールアドレス設定



メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前:

メールアドレス:

パスワード:

キャンセル 戻る **サインイン**

【メールアカウントを追加】

■ 以下のように設定

- ・ 名前：受信者に表示される送信者名
 - ・ メールアドレス：メールアドレス
 - ・ パスワード：メールパスワード
- ※登録完了通知書に記載

■ [サインイン]をクリック

メールアドレス:

ユーザ名:

パスワード:

アカウントの種類: POP

受信用メールサーバ:

送信用メールサーバ:

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

■ 以下のように設定

- ・ メールアドレス：メールアドレス
 - ・ ユーザ名：メールアカウント
- ※登録完了通知書に記載
- ・ パスワード：メールパスワード
- ※登録完了通知書に記載
- ・ アカウントの種類：POP
 - ・ 受信用メールサーバ：
メールアドレスの'@'より後の部分
 - ・ 送信用メールサーバ：
メールアドレスの'@'より後の部分

■ 全ての項目の入力内容を確認 ※

■ [サインイン]をクリック

パスワードを“~”に安全に送信できませんでした

*メール*でパスワードを暗号化してサーバに送信できません。パスワードを暗号化しなくても続けられますが、パスワードを危険にさらす可能性があります。


パスワードを暗号化せずに続けますか?

キャンセル **続ける**


【パスワードを“~”に安全に送信できませんでした】

■ [続ける]をクリック

■ もう一度表示があれば、再度[続ける]をクリック



- メニューバーから[メール]→[環境設定...]をクリック



- [アカウント]をクリック

- 設定するアカウントを選択

【アカウント情報】タブ

- 説明：メールソフト内での表示名を入力

例：メールアドレスそのまま、「仕事用」等

- メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除：
(推奨設定)

チェック有


※下のドロップダウンリストより、

サーバから削除する日数を併せて設定

(別のソフトやアプリでも受信する方)

チェック無

※複数の端末で同じメールを受信できます



【サーバ設定】タブ

- 以下のように設定

受信用メールサーバ(POP)

- ・ 接続設定を自動的に管理：チェック無
- ・ ポート：110
- ・ TLS/SSL を使用：チェック無
- ・ 認証：パスワード

送信用メールサーバ(SMTP)

- ・ 接続設定を自動的に管理：チェック無
- ・ ポート：587
- ・ TLS/SSL を使用：チェック無
- ・ 認証：パスワード

- [保存]をクリック

- 閉じるボタン(赤)をクリックし、アカウント画面を閉じる

3 : メール受信




- [受信ボタン]  をクリック


4 : 設定確認



- [メール]のアイコンをクリックし起動



- メニューバーから[メール]→[環境設定...]をクリック



- [アカウント]をクリック

- 設定確認を行うアカウントを選択

【アカウント情報】タブ

- 説明：メールソフト内での表示名を入力

例：メールアドレスそのまま、「仕事用」等

- メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除：

(推奨設定)

チェック有


※下のドロップダウンリストより、

サーバから削除する日数を併せて設定

(別のソフトやアプリでも受信する方)

チェック無

※複数の端末で同じメールを受信できます




【サーバ設定】タブ

- 以下のように設定されているか確認

受信メールサーバ(POP)

- ・ ユーザ名：メールアカウント
※登録完了通知書に記載
- ・ パスワード：メールパスワード
※登録完了通知書に記載
- ・ ホスト名：メールアドレスの'@'より後の部分
- ・ 接続設定を自動的に管理：チェック無
- ・ ポート：110
- ・ TSL/SSL を使用：チェック無
- ・ 認証：パスワード


- [POPの詳細設定]をクリック



- TLS 証明書：[なし]を選択

- セキュリティ保護されていない認証を許可：チェック有

- [OK]をクリック



送信用メールサーバ(SMTP)

- [アカウント]のドロップダウンリストより、
[SMTPサーバリストを編集...]をクリック



■ 設定確認を行うアカウントを選択

【サーバ設定】タブ

■ 以下のように設定されているか確認

- ・ ユーザ名：メールアカウント
※登録完了通知書に記載
- ・ パスワード：メールパスワード
※登録完了通知書に記載
- ・ ホスト名：メールアドレスの '@' より後の部分
- ・ 接続設定を自動的に管理：チェック無
- ・ ポート：587
- ・ TLS/SSL を使用：チェック無
- ・ 認証：パスワード




【詳細】タブ

■ TLS 証明書：[なし]を選択

■ セキュリティ保護されていない認証を許可：チェック有

■ [OK]をクリック




■ [保存]をクリック

■ 閉じるボタン(赤)をクリックし、
アカウント画面を閉じる


5 : アカウント削除



- [メール]のアイコンをクリックし起動



- メニューバーから[メール]→[環境設定...]をクリック




- [アカウント]をクリック
- 削除するアカウントを選択
- 【サーバ設定】タブ
- 送信用メールサーバ(SMTP)
- [アカウント]のドロップダウンリストより、
[SMTPサーバリストを編集...]をクリック




■ 削除するサーバー名を選択し、
削除ボタン(-)をクリック

■ [OK]をクリック




■ 削除するアカウントを選択し、
削除ボタン(-)をクリック



【メールアカウント“~”を削除してもよろしい
ですか？】

■ [OK]をクリック



【“~”POP アカウントとそのすべての
メッセージを削除してもよろしいですか？】

■ [削除]をクリック